

高格 ERP 条码系统 之 一码追溯平台

安装手册

浙江高格软件股份有限公司

辅助产品线

V18.10171200

目录

一、	服务器端的准备	3
(一)	IIS 的安装(以 Windows server 2003 及 Windows server 2008 R2 为例).....	3
(二)	Microsoft .NET Framework 4.0 的安装.....	17
二、	服务器端的安装.....	20

高格软件技术白皮书

一、 服务器端的准备

(一) IIS 的安装(以 Windows server 2003 及 Windows server 2008 R2 为例)

A. Windows server 2003

1. 开始—控制面板—添加或删除程序




2. 点击“添加或删除 Windows 组件”




3. 选择应用程序服务器，点击“详细信息”。（有些版本无此选项，可直接进行下一步骤）



4. 选择“Internet 信息服务 (iis)”，点击详细信息。




5. 选择“万维网服务”，点击详细信息




6. 勾选所有项，并点击“确定”



7. 点击“确定”



8. 点击“确定”



9. 点击“下一步”




10. 点击“确定”



11. 击“浏览”，找到 IIS-v6.0\下的 CONVLOG.EX_，点击“打开”如下图所示





12. 点击“确定”，开始安装



13. 点击确定



14. 点击“浏览”, 找到 IIS-v6.0\下的 IISBACK.VB 点击“打开”
如下图所示



15. 点击“确定”，开始安装



16. 点击“完成”，IIS 的安装就完成了



17. 安装完 IIS 后，测试 IIS 是否正常

打开浏览器，输入 <http://localhost/>，能显示正常结果即可。

B. Windows server 2008 R2


1. 右键点击“计算机”，在弹出菜单中选择“管理”选项，在服务器管理器左侧界面点击“角色”选项




2. 选择“Web 服务器 (IIS)”



3. 添加 ASP.NET、.NET 扩展性、CGI、ISAPI 扩展、ISAPI 筛选器，去掉 目录浏览（因为大多数网站用不到。）



4. 开始安装



5. 安装完毕



6. 在浏览器中输入 127.0.0.1, 即可打开 IIS 默认页面



(二) Microsoft .NET Framework 4.0 的安装


高格 ERP 电子看板管理系统是基于 Microsoft .NET Framework 4.0 应用架构平台开发的,所以 Microsoft .NET Framework 4.0 为必装组件。为方便安装,我们将此组件已经一起放在了安装包内,即“dotNetFx40_Full_x86_x64.exe”。

Microsoft .NET Framework 4.0 官方下载地址:


https://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

具体安装步骤:

1. 双击安装文件“dotNetFx40_Full_x86_x64.exe”,打开软件安装包,安装包正在启动中。




2. 如已安装.NET Framework 4.0 或提示此计算机上已安装相同或更高版本的.NET Framework 4.0 则表示无需安装,跳过后续步骤即可。



3. 选择“我已阅读并接受许可条款(A)”。



4. 单击“安装”，进行安装软件。



5. 安装完成。




二、 服务器端的安装

由于服务端要求能够直接访问 ERP 账套数据库，因此需要部署在与账套数据库同一个局域网内，建议直接使用账套数据库所在的服务器作为电子看板服务器。

将服务端安装程序拷贝并解压到服务器指定目录上，使用解压后的目录建立好 web 站点，具体设置方法如下：

1. 启动 Internet 信息服务管理器，鼠标右键点击左边树中的‘网站’，按‘添加网站’。



2. 在弹出的添加网站对话框中进行如下设置，设置后按【确定】就已经完成了网站的添加。

网站名称： 可以自定义输入，该名称显示在 IIS 中，作为站点的显示名称，必须唯一，不能以前已经加入的网站同名。

内容目录： 指向解压后的电子看板目录。

端口： 默认的 windows 服务端口是 80，也可以指定未使用的端口号。如果是云服务器（有固定 ip）或机房托管服务器（有固定 ip）时，多个网站可以使用同一个端口，通过下面的【主机名】来区别 IIS 下不同的站点。

主机名： 针对直接有外网 ip 的服务器，可以设置主机名，一般是二级域名，域名解析时将该二级域名指向本服务器的 ip 地址。主机名也可以为空。

记下此界面上【应用程序池】的内容，一般添加网站时与网站名称一样。

下一步设置 dotnet 版本需要选择应用程序池。

添加网站

网站名称(S): AnyvECM 应用程序池(L): AnyvECM 选择(E)...

内容目录

物理路径(P): E:\高格\YMZS\一码追溯 ...

传递身份验证

连接为(C)... 测试设置(G)...

绑定

类型(T): http IP 地址(I): 全部未分配 端口(O): 80


主机名(H):

示例: www.contoso.com 或 marketing.contoso.com

☒ 立即启动网站(M)

确定 取消

3. 设置一码追溯网站使用的 dotnet 版本。点击 IIS 管理器左侧树的【应用程序池】，在右边会列出 IIS 中所有的应用程序池，选择我们上一步中记录的应用程序池，见下图，可以看到当前使用的 dotnet 版本号，如果不是 4.0，需要改为 4.0（双击您的应用程序池可以指定 dotnet 版本为 4.0，如果未安装 dot.net4.0 运行时，请先安装好）。



- 访问本站点，如果没有调整到登录页面，可以手工指定默认页为 default.html；点击 IIS 管理器左侧树上刚建立的电子看板站点，在右侧功能中双击‘默认文档’，可以将 default.html 加入到首位。

ASP.NET



IIS



- 完成服务端安装，打开网页测试是否正常。
- 配置 Web.config 中的数据库连接地址

```
Web.config  + X
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
3  <!--
4  有关如何配置 ASP.NET 应用程序的详细信息, 请访问
5  https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169433
6  -->
7
8  <configuration>
9
10 <system.web>
11   <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
12   <customErrors mode="Off" />
13 </system.web>
14 <appSettings>
15   <add key="PILOT" value="server=127.0.0.1;uid=SYSDEA;pwd=masterkey;database=PILOT2001"/>
16 </appSettings>
17 </configuration>
18
```

服务器的IP地址

登录数据库的账号

登录数据库的密码

需要追溯的数据库

7. 在高格 ERP 中配置当前配置的 Web 地址

共同参数

修改

关闭

说明

明细资料

公司资料

系统设定

预设凭证字

PDM/图文档

移动端

追溯平台

多级审核

接口配置

追溯平台服务器地址

说明: 追溯平台服务器地址用于在ERP上, 必须开通相应模块该设置方可生效。
例: http://192.168.1.53:8089/;http://www.yoursite.com/ 等, 注意需带上最后的 "/" 符号。